



Instrukcja pobierania moczu

1. Zasady prawidłowego pobierania moczu do badania mikrobiologicznego:

- Do badania nadaje się mocz pobrany rano po nocnej przerwie
- Przed pobraniem dokładnie umyć wodą i mydłem ręce, u kobiet okolicę krocza, u mężczyzn ujście cewki moczowej (odciągnąć napletek), następnie osuszyć jałowym gazikiem lub ręcznikiem jednorazowym.
- Pierwszą część moczu oddać do sedesu, drugą część (strumień środkowy) do sterylnego pojemnika ok. 5 ml.
- Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem, i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.
- Pojemnik z moczem do chwili transportu do laboratorium powinien być przechowywany w lodówce, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.
- Wykonanie badania wskazane jest przed rozpoczęciem leczenia lub po jego zakończeniu (minimum 5 dni od odstawienia leku).
- Na skierowaniu umieścić informację o stosowanych lekach przeciwbakteryjnych.

2. Pobieranie moczu na podłoże transportowe (UROMEDIUM):

- Po wypełnieniu pojemnika moczem (pobranym zgodnie z zasadami pobierania moczu do badania mikrobiologicznego) zamoczyć płytkę w badanej próbce przez okres około 4 sekund.
- Mocz wylać z pojemnika i ponownie umieścić w nim płytkę dokręcając nakrętkę.
- Tak pobrany mocz może być transportowany i przechowywany w temperaturze pokojowej przed dostarczeniem do pracowni mikrobiologicznej do 24 godzin.

3. Pobieranie moczu od chorego z założonym cewnikiem:

- U chorych z cewnikiem założonym na stałe w żadnym przypadku nie wolno pobierać moczu do badania worka zbierającego mocz.
- Pobieranie moczu powinno być wykonane przez nowo założony cewnik (30 minut od wymiany lub założenia cewnika).

4. Oznaczenie pojemnika:

- imię i nazwisko pacjenta, data i godzina pobrania,
- informacja o przyjmowanych antybiotykach.